






# Datensicherung - Bedienungsanleitung

## Acronis True Image home + externe Festplatte


### 1. Vorbereitungen

|   |   |
|---|---|
|    | Schließen Sie die externe Festplatte mit dem beigefügten Kabel an einen beliebigen USB-Eingang Ihres PCs an. Die Festplatte braucht keine gesonderte Stromversorgung. Sie wird automatisch erkannt. Die grüne Leuchtdiode leuchtet auf; das Gerät ist betriebsbereit. |
|   | Installieren Sie ACRONIS TRUE IMAGE home von der CD – die Installation erfolgt vollautomatisch.   |
|  | Auf dem Desktop Ihres PCs finden Sie nach erfolgreicher Installation eine Verknüpfung, mit der Sie das Programm ACRONIS TRUE IMAGE home aufrufen.   |

### 2. Erstellen eines ersten, vollständigen Backups

Rufen Sie das Programm auf. Wählen Sie im ersten Bildschirm "Backup und Wiederherstellung". Wählen Sie im zweiten Bildschirm "Backup". Klicken Sie nun einfach immer auf "Weiter".

Sie sehen ein Feld "Information". Es informiert Sie über die Möglichkeit, ein "inkrementelles" oder ein "differentielles" Backup auszuführen. Beides ist jetzt unwichtig – Sie brauchen ein vollständiges Backup. Klicken Sie das Info-Feld weg. Nun werden Sie gefragt, wo das Backup gespeichert werden und wie es heißen soll.

|   |   |
|---|---|
|  | In diesem Beispiel ist der Speicherort die externe Festplatte G:\ Bei Ihnen kann es ein anderer Laufwerksbuchstabe sein. Schreiben Sie in das Feld G:\26052009.tib , wenn Sie z.B. am 26.05.2009 ein vollständiges Backup speichern wollen. Die Endung ist immer *.tib. |
|---|---|

Danach klicken Sie immer auf "Weiter" und zuletzt auf "Fertigstellen". Der Rest läuft vollautomatisch ab.

### 3. Regelmäßige Datensicherung

**Eine Datensicherung nützt nur, wenn Sie wirklich vor jeder Installation eines neuen Programmes oder vor jedem Download aus dem Internet oder vor jeder Nutzung eines möglicherweise mit Viren verseuchten Sticks eine Datensicherung vornehmen – vor jedem oder vor jeder !**

Weniger geübten Nutzern empfehlen wir, immer eine vollständige Sicherung zu erstellen. Wenn Sie eine Datensicherung vorgenommen haben, können Sie die Datensicherung vom Termin davor löschen. Wir empfehlen, die externe Festplatte nicht dauernd mitlaufen zu lassen. Nach einem erfolgreichen Backup kann sie vom PC getrennt werden.

Geübte Computernutzer können zwischen einem inkrementellen und einem differentiellen Backup wählen. Beide Möglichkeiten benötigen viel weniger Speicherplatz als ein vollständiges Backup. Eine inkrementelle Sicherung speichert immer nur die aktuellen Änderungen. Bei der Datenwiederherstellung ist das mühsam und unkomfortabel. Eine differentielle Sicherung speichert jedesmal alles, was seit dem ersten vollständigen Backup verändert wurde. Das ist komfortabler, braucht aber im Laufe der Zeit mehr Speicherplatz. Acronis True Image kann Backups auch vollautomatisch zu frei wählbaren Terminen anlegen. Lesen Sie hierzu das Handbuch.

### 4. Wiederherstellung des Systems

Die Wiederherstellung erfolgt vollautomatisch. Klicken Sie einfach immer auf "Weiter".

### 5. Gewährleistungshinweise

Sie haben auf die Festplatte 2 Jahre Garantie. Bitte prüfen Sie die Sendung sofort nach Erhalt sehr gründlich. Melden Sie einen eventuellen Schaden sofort dem Zusteller, d.h. der Post, dem Paketdienst oder dem Spediteur. Melden Sie uns Mängel sofort, die nach Auspacken der Sendung erkennbar werden. Bitte beachten Sie, dass wir beschädigte Geräte nicht zurücknehmen, wenn die Beschädigung durch unachtsamen Umgang verursacht wurde. Schicken Sie defekte Geräte nicht ohne Rücksprache an uns zurück. Unfrei zurückgesandte Waren nehmen wir nicht an. Wenn die Rücknahme eines Gerätes erforderlich ist, senden wir Ihnen einen Rücksendeschein zu, so dass die Rücksendung für Sie nicht mit Kosten verbunden ist. Wir nehmen Geräte nur dann zurück, wenn alle Zubehörteile dabei sind. Geöffnete Software wird nicht zurückgenommen.



[www.paedboutique.de](http://www.paedboutique.de)